

Инструкция по смене СОК ЦАС

1

В автоматическом режиме с помощью специализированной утилиты

Для обновления СОК ЦАС в автоматическом режиме на рабочем месте можно запустить **bat-файл**, размещенный на официальном сайте НЦЭУ по ссылке: https://nces.by/wp-content/uploads/Utilita_po_smene_SOK_CAS.zip.

Распаковать архив утилиты и запустить файл: **import_ac.bat**.

2

В автоматическом режиме с помощью функционала персонального менеджера сертификатов

Обновить версию комплекта абонента (архив ForClient(AvToken_AvPass).rar), размещенного по ссылке: [https://nces.by/wp-content/uploads/AvPKISetup\(4.0.6.bel_base\).rar](https://nces.by/wp-content/uploads/AvPKISetup(4.0.6.bel_base).rar).


Запустить «Персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК». Запуск может производиться 2 способами:

Из основного меню Windows: «Пуск» – «Программы» – «Авест для НЦЭУ» – «Персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК»;

Щелкнув по ярлыку «Персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК», находящийся на вашем Рабочем столе после инсталляции.


Вход в систему может осуществляться как с авторизацией, так и без авторизации пользователя.



Используя стандартные средства главного меню пользовательского интерфейса менеджера в контекстном меню «Сервис», выбрать пункт «Обновление СОС и сертификатов УЦ» (см. Рисунок).



Нажать клавишу «Далее».

По окончании процесса обновления СОС и сертификатов УЦ появится информационное окно с результатами обновления. Необходимо убедиться, что СОК ЦАС и СОС ЦАС обновились:





Нажать клавишу «**Закреть**».

Обновление СОС и СОК ЦАС завершено.

3

В ручном режиме

с помощью функционала персонального менеджера сертификатов

1. [Скачать СОК ЦАС по ссылке:](#)

2. Запустить «Персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК»

Выбрать «Пуск» -> «Все программы» -> «Авест для НЦЭУ» -> «Персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК» *(НЕ папка!)*

3. В открывшемся окне выбрать пункт меню «Файл» – «Импорт сертификата/СОС» и выбрать скачанный в п.1 файл СОК ЦАС «atrib-cert-ul.cer».

4. Нажимая кнопку «Далее», следовать указаниям «Мастера импорта сертификатов» до завершения процедуры импорта.