


## Инструкция по установке атрибутного сертификата в формате «\*.acr»

Для работы в Облачном хранилище необходимо осуществить вход: открыть Интернет-браузер (за исключением Internet Explorer) и перейти на страницу <https://storecloud.nces.by> либо <https://store.nces.by>, на открывшейся странице ввести полученные в регистрационном центре логин и пароль и нажать на кнопку «Авторизоваться».



Логин


Пароль

[Политика](#) республиканского унитарного предприятия "Национальный центр электронных услуг" в отношении обработки персональных данных.

Авторизоваться


Сообщение-предупреждение «Ваше хранилище заполнено, произведите очистку перед загрузкой новых файлов» **не влияет на работу** Облачного хранилища сертификатов. Закройте его и продолжите работу.

Загрузка посторонних файлов в Облачное хранилище сертификатов запрещена.




Ваше хранилище заполнено, произведите очистку перед загрузкой новых файлов. X


Для того, чтобы скачать атрибутный сертификат необходимо: навести курсор мыши на иконку перед названием сертификата и поставить галочку в появившемся квадрате. Затем в правом верхнем углу страницы нажать на появившуюся ссылку «Скачать».




Для установки атрибутного сертификата (далее – АС) необходимо:  
запустить Персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК, установленный ранее;  
выбрать сертификат открытого ключа для авторизации и нажать кнопку «ОК».




ввести пароль к личному ключу (пароль доступа к контейнеру) и нажать кнопку «ОК».




В открывшемся Персональном менеджере сертификатов Авест для ГосСУОК необходимо провести процедуру импорта АС; выберите меню «Файл» и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Импорт сертификата/СОС».




Нажмите кнопку «Обзор».




В открывшемся окне проводника компьютера найдите атрибутный сертификат и нажмите на сертификат, затем нажмите кнопку «Открыть».




в открывшемся окне нажмите кнопку «Далее»,




в открывшемся окне нажмите кнопку «Далее».



Процесс завершения процедуры импорта АС отражается в отчете работы мастера импорта сертификатов (пример отчета на скриншоте ниже) и нажмите кнопку «ОК».



Проимпортированный АС находится в Персональном менеджере сертификатов Авест для ГосСУОК.



В Персональном менеджере сертификатов Авест для ГосСУОК выберите Сервис — Обновление СОС и сертификатов УЦ — Далее — Далее — Закрыть.

В Персональном менеджере сертификатов Авест для ГосСУОК выберите вкладку «Атрибутные сертификаты», дважды нажмите на Ваш атрибутный сертификат. В поле «Сведения о сертификате» должна содержаться информация «Сертификат действителен».

Для получения информации о серийном номере АС необходимо нажать на него двойным кликом левой кнопкой мыши и выбрать в открывшемся окне «Атрибутный сертификат» -> «Предварительный просмотр атрибутного сертификата». В поле «Серийный номер» будет указан 24-значный серийный номер АС.

