



Инструкция по установке атрибутного сертификата в формате «*.acg»

Для установки атрибутного сертификата (далее – АС) необходимо:


- 1) запустить Персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК, установленный ранее;
- 2) выбрать сертификат открытого ключа для авторизации и нажать кнопку «ОК»




- 3) ввести пароль к личному ключу (пароль доступа к контейнеру) и нажать кнопку «ОК»




- 4) В открывшемся Персональном менеджере сертификатов Авест для ГосСУОК провести процедуру импорта АС:
- выбрать меню «Файл» и в появившемся контекстом меню выбрать пункт «Импорт сертификата/СОС»




- выбрать импортируемый файл и нажать кнопку «Далее»




- в открывшемся окне нажать кнопку «Далее»



Процесс завершения процедуры импорта АС отражается в отчете работы мастера импорта сертификатов (пример отчета на скриншоте ниже) и нажать кнопку «ОК»:



Проимпортированный АС находится в Персональном менеджере сертификатов Авест для ГосСУОК:



Для работы с атрибутивным сертификатом необходимо проимпортировать/обновить списки отозванных сертификатов (СОС) службы атрибутивных сертификатов.

Для этого:

1. Скачайте [сертификат службы атрибутивных сертификатов юридического лица](#) и [список отозванных сертификатов для центра атрибутивных сертификатов РУЦ на компьютер](#).

2. Запустите Персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК, для этого нажмите Пуск - Все программы - Авест для НЦЭУ- Персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК-> выберите Ваш личный сертификат, авторизуйтесь - Введите пароль – нажмите ОК.

3. Проимпортируйте скачанные сертификаты. Выберите в меню сверху «Файл» → «Импорт сертификатов/СОС» → «Обзор...» – укажите путь к скачанному файлу **atrib-cert-ul.cer** и проимпортируйте его, следуя указаниям (везде далее). Далее таким же образом проимпортируйте файл **cas_ruc.crl**.

4. В Персональном менеджере сертификатов Авест для ГосСУОК выберите вкладку «Атрибутные сертификаты», дважды нажмите на Ваш атрибутивный сертификат. В поле «Сведения о сертификате» должна содержаться информация «Сертификат действителен».