


Инструкция по импорту личного сертификата ГосСУОК с расширением «*.cer»


Для работы в Облачном хранилище сертификатов необходимо выполнить вход на страницу <https://storecloud.nces.by>

Для этого откройте Интернет-браузер (за исключением Internet Explorer) и перейти на страницу <https://storecloud.nces.by>, на открывшейся странице ввести полученные в регистрационном центре логин и пароль и нажать на кнопку «Авторизоваться».



Логин

Пароль


 

[Политика](#) республиканского унитарного предприятия "Национальный центр электронных услуг" в отношении обработки персональных данных.


Авторизоваться

Сообщение-предупреждение «Ваше хранилище заполнено, произведите очистку перед загрузкой новых файлов» **не влияет на работу** Облачного хранилища сертификатов. Закройте его и продолжите работу.


Загрузка посторонних файлов в Облачное хранилище сертификатов запрещена.




Для того, чтобы скачать сертификат открытого ключа (СОК), необходимо: навести курсор мыши на иконку перед названием сертификата и поставить галочку в появившемся квадрате. Затем в правом верхнем углу страницы нажать на появившуюся ссылку «Скачать».




Далее проимпортируйте Личный сертификат, для этого:
Вставьте носитель AvPass или AvBign, на котором записан личный ключ, в USB-разъем компьютера.
Войдите в Персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК без авторизации.
Для этого выполните: Пуск – Все программы – Авест для НЦЭУ – Персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК




В открывшемся окне Менеджера сертификатов установить флаг «Войти в систему без авторизации» и нажать на кнопку «ОК».




Откройте меню «Файл» → «Импорт сертификата/СОС».




Нажмите на кнопку «Обзор».




В открывшемся окне проводника компьютера найдите личный сертификат и нажмите кнопку «Открыть».




Нажмите кнопку «Далее».




На шаге «Выберите импортируемые файлы» рекомендуем проверить дату импортируемого личного сертификата, она должна быть актуальной. Необходимо нажать на кнопку «Далее».




Информационное сообщение о загруженных сертификатах.




Выделите нужный контейнер и установите флаг «Поместить личный сертификат в контейнер». Если на носителе записано более одного контейнера, то в списке нужно выбрать тот, который соответствует Вашему личному сертификату. Определить это можно по дате регистрации в регистрационном центре, для этого колонку «Идентификатор ключевого контейнера» необходимо растянуть до тех пор, пока не станут видны дата и время записи контейнера на носитель.




После того, как соответствующий контейнер выбран, нажать на кнопку «Далее». В появившемся окне криптопровайдера нужно ввести пароль, который был задан при создании личных ключей в Регистрационном центре, и нажать кнопку «ОК».




На этапе «Установка доверия сертификату корневого УЦ» Мастера импорта сертификата установить доверие сертификату корневого УЦ, нажать на кнопку «Далее».




Нажмите «Закреть».




Проимпортированный личный сертификат ГосСУОК отобразится в дереве сертификатов Персонального менеджера сертификатов Авест для ГосСУОК во вкладке «Личные».



В Персональном менеджере сертификатов Авест для ГосСУОК выберите Сервис — Обновление СОС и сертификатов УЦ — Далее — Далее — Закреть. Дважды нажмите на личный сертификат - откроется окно "Сертификат действителен". Убедитесь, что сертификат проимпортирован и действителен.



Для получения информации о серийном номере личного сертификата необходимо нажать на него двойным кликом левой кнопкой мыши и выбрать в открывшемся окне «Сертификат» -> «Предварительный просмотр сертификата»:



Откроется окно «Сертификат», в котором будет указан 24-значный серийный номер сертификата:

